

ES-3(Ver.1.20) INSTALL 手順書

準備

1. ES-3 本体、PC、HDD を接続し、電源を投入します。
2. WindowsNT を起動し、スタートメニューから「設定」「コントロールパネル」を開き「アプリケーションの追加と削除」を選択して「EditStation」を削除します。
3. PC の CD-ROM ドライブに ES-3(Ver.1.20) の CD-ROM を挿入します。
4. 画面が自動的にインストール画面になりますので、画面の指示に従って以下のようにインストール作業を行ってください。

ES-3 のインストール

1. Welcome

ES-3 本体の電源が ON になっていることを確認して、Next をクリックしてください。

2. Registration Information

USER/COMPANY

が入力されていることを確認してください。

USER/COMPANY 名が入力されていなかったり、異なる USER/COMPANY 名が入力されている場合は、正しい USER/COMPANY 名を入力してください。

3. Select Destination Directory

C:/Program File/EditStation ES-3

になっていることを確認して、Next をクリックしてください。

4. Select TV Standard

NTSC-60fps

になっていることを確認します。

...and Components の項目の

ES-3 Online Manual

Acrobat Readers

にチェックがされていることを確認します。

...and System Language の項目を

Japanese

に設定し、Next をクリックします。

5. Select Program Group

EditStation ES-3

になっていることを確認して、Next をクリックしてください。

6. Select Destination Directory for temporary Render files...

R:/ProgramFiles/EditStation ES-3/RENDER

になっていることを確認して、Next をクリックしてください。

7. Select the Volume for the AV-Capturing

r:

になっていることを確認して、Next をクリックしてください。

8. Ready to Install

Next をクリックしてください。

9. Installation Completed

ES-3 本体背面のスイッチを OFF/ON して、Finish をクリックします。

以上でインストールは終了です。